



新增印表機精靈

選取一個印表機連接埠
電腦和印表機透過連接埠溝通。

請選擇您想讓印表機使用的連接埠。如果未列出該連接埠，您可以建立新的連接埠。

☐ 使用下列的連接埠(U): LPT1: (建議的印表機連接埠)

注意事項: 大部分的電腦使用 LPT1: 連接埠來與本機印表機通訊。這個連接埠的連接器看起來應該像這樣:



☒ 建立新的連接埠(C):
連接埠類型: Standard TCP/IP Port

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈

歡迎使用新增標準 TCP/IP 印表機連接埠精靈

您可以使用這個精靈來新增網路印表機連接埠。

在您繼續執行之前，請確定：

1. 裝置已開啓。
2. 網路已連線並設定完成。

請按 [下一步] 繼續執行。

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈

新增連接埠
您要為那個裝置加上一個連接埠？

請輸入印表機名稱或 IP 位址，及使用的裝置連接埠名稱。

1.輸入機器的IP

印表機名稱或 IP 位址(A): 192.168.1.51

連接埠名稱(P): 網路列表機

2.可以辨識的名稱即可

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈

其他連接埠資訊
無法識別這個裝置。

在網路上找不到這個裝置。請確定：

1. 裝置已啟動。
2. 已連接網路。
3. 裝置已正確設定。
4. 前一頁的位址正確。


如果您認為位址資訊不正確，請回到精靈的前一畫面，更正位址並執行其他的網路搜尋。如果您確定的位址正確，請選擇裝置類型。

裝置類型

☒ 標準(S) Generic Network Card

☐ 自訂(C) 設定(E)....

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消





新增印表機精靈

為您的印表機命名

您必須為這個印表機指定一個名稱。



請輸入這部印表機的名稱。因為某些應用程式不支援超過 31 個字元的伺服器
和印表機名稱組合，請儘可能縮短名稱。

印表機名稱(P):

RICOH Aficio 2051 RPCS

顯示印表機名稱

您要將這台印表機設為預設印表機嗎？

☒ 是(Y)

☐ 否(N)

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新增印表機精靈

印表機共用

您可以讓其他網路使用者共用這台印表機。



如果您想要共用這個印表機，就必須提供一個共用名稱。您可以採用建議的名
稱或輸入新的名稱。其他的網路使用者將可以看見共用名稱。

☒ 不共用印表機(N)

☐ 共用名稱(S):

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新增印表機精靈

列印測試頁

如果您要確認印表機是否安裝妥當，您可以列印一頁測試頁。



您要列印這個測試頁嗎？

☒ 是 (Y)

☐ 否 (N)

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消